

L2TP/iPsec VPN 接続マニュアル - Windows

「L2TP/iPsec VPN」は、社外にいる場合でも社内のネットワークに参加することが出来る接続方法です。
社外から社内のサーバーに接続する際、事前にこの「iPsec VPN」で接続する必要があります。
下記のマニュアルに沿って接続をお試しください。ご不明点などがある場合は弊社サポートまでご連絡下さい

【共通事項】

I) マニュアル内に下記記載がある場合は、その横にある赤字の接続先情報を入力するようにして下さい

接続先アドレス : サポートにご確認下さい

II) VPN 接続用のユーザーID / パスワードは、担当者の方からお伺いしたものをご利用下さい

III) マニュアル内に下記記載がある場合は、その横にある赤字の鍵を入力下さい

事前共有キー : サポートにご確認下さい

Window 7、8、10 からの接続

①コントロールパネルを開きます

7 の場合) 「スタート」 ボタンを押し、その後「コントロールパネル」を開きます

8、10 の場合) デスクトップ画面の左下にカーソルを移動し、右クリックします

メニューが表示されますので、「コントロールパネル」をクリックします



②コントロールパネルの中にある「ネットワークとインターネット」をクリックします


※下記のような画面が表示されない場合は、右上の表示方法を「カテゴリ」に変更下さい




③「ネットワークと共有センター」をクリックします




④「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします




⑤「職場に接続します」をクリックし、「次へ」をクリックします




⑥「いいえ、新しい接続を作成します (C)」を選択し、「次へ」をクリックします



⑦インターネット接続(VPN)を使用します (I)」をクリックします



⑧以下を入力します。入力後、7 は「次へ」をクリックします。



7 の場合

□ インターネットアドレス (I)

「接続先アドレス」

□ 接続先の名前 (E)

「本社接続」

□ 「今は接続しない。自分が後で接続できるように
セットアップのみ行う」にチェックを入れる

8、10 の場合は「作成」をクリックします

8、10 の場合

☐ インターネットアドレス(I)

「**接続先アドレス**」

☐ 接続先の名前(E)

「**本社接続**」


☐ 「資格情報を記憶する」のチェックを外す

※1) 7 の場合のみ以下の画面が表示されますので、何も入力しないまま「作成」をクリックします。

次の画面で「閉じる」をクリックし、「職場への接続」ウィンドウを閉じます

⑨再度「コントロールパネル」を開き、「ネットワークと共有センター」から「アダプターの設定の変更」をクリックします

⑩「本接続」アイコンを右クリック→「プロパティ」をクリックします



以下のように設定を変更します

□VPNの種類(T)


「IPsec を利用したレイヤー2 トンネリング
プロトコル(L2TP/IPSec)」

□データの暗号化(D)

「暗号化は省略可能(暗号化なしでも
接続します)」


□「次のプロトコルを許可する」

にチェックをいれ、
「暗号化されていないパスワード(PAP)(U)」
もチェックを入れます




⑪ 「セキュリティ」タブの詳細設定をクリックし、「認証に事前共有キーを使う」にチェックを入れます。


「事前共有キー」 欄に該当の認証鍵を入力し、「OK」をクリックします



⑫ 「ネットワーク」タブを開き、「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」を選択した状態で、右下にある「プロパティ(R)」をクリックします



- ⑬ 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」が開きますので、
「詳細設定(V)」をクリックします
「IP 設定」タブにある「リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う(U)」のチェックを外し、
「OK」をクリックし、本社接続のプロパティを閉じます



ここまでが、Windows における L2TP/iPsec の設定方法になります。

VPN の接続/切断方法

【7 の場合】

VPN (IPSec) の接続/切断は、「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」

→「ネットワーク共有センター」の「ネットワークに接続」を選択して行います

現在の接続先:
ネットワーク 3
インターネット アクセス

ダイアルアップと VPN

接続または切断

ネットワーク 3
社内ネットワーク

アクセスの種類: インターネット
接続: ローカル エリア接続

新しい接続またはネットワークのセットアップ
ワイヤレス、ブロードバンド、ダイヤルアップ、アドホック、または
ます。あるいは、ルーターまたはアクセス ポイントをセットアップ

ネットワークに接続
ワイヤレス (無線)、ファイヤード (有線)、ダイヤルアップ、または
または再確立します。

ホームグループと共有に関するオプションを選択する
他のネットワーク コンピューター上にあるファイルやプリンターを
定を変更します。

問題のトラブルシューティング
ネットワークの問題を診断して修復します。または、トラブルシュー
手します。

関連項目
Adobe Version Cue CS3
Akamai NetSession
Interface コントロールパネル
Windows ファイアウォール
インターネット オプション
ホームグループ

接続(C) キャンセル プロパティ(O) ヘルプ(H)

ユーザー名(U):
パスワード(P):
ドメイン(M):

☐ 次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード
を保存する(S):
☐ このユーザーのみ(N)
☐ このコンピューターを使うすべてのユーザー(A)

※「次のユーザーが接続するとき使用するために、
このユーザー名とパスワードを保存する」
のチェックは外します

ユーザー名とパスワードは
VPN 接続用のものをご入力下さい

【8 の場合】

VPN(IPSec)の接続／切断は、画面右下の「ネットワーク」からチャームにて起動します




【10 の場合】

VPN (IPSec) の接続／切断は、画面右下の「ネットワーク」からチャームにて起動します



左側の VPN をクリックし、右側に表示されます「本社接続」をクリックします



ご担当者にご確認いただいた、ユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をクリックします

以上