

Office Cloud サーバー接続マニュアル

Office Cloud は会社や事務所内以外にも出張先やご自宅から接続することが可能です。

下記マニュアルに沿って接続をお試してください。

ご不明点がある場合は弊社 サポートにご連絡下さい。

【目次】

- 1) Windows 7 、 8、 10 からの接続
- 2) iOS からの接続
- 3) Android からの接続
- 4) MAC からの接続

【共通事項】

- I) マニュアル内に下記記載がある場合は、その横の接続先情報を入力するようにしてください。

外部接続 URL : サポートにご確認下さい

ローカル接続 IP アドレス : サポートにご確認下さい



- II) ユーザーID / パスワードは会社内で利用しているものをご利用ください。

1) Windows 7、8、10 からの接続


①スタートメニューから『リモートデスクトップ接続』を開きます。

7の場合) スタート ⇒ すべてのプログラム ⇒ アクセサリ ⇒ リモートデスクトップ接続

8の場合) スタート ⇒ アプリ ⇒ リモートデスクトップ接続




10の場合) スタート ⇒ すべてのアプリ ⇒ Windows アクセサリ ⇒ リモートデスクトップ接続



②リモートデスクトップ接続 画面が表示されるので、「オプション」をクリックします。




③各タブの設定を行い、「名前をつけて保存」をクリックします。



全画面になっていることをチェック

ディスプレイを2つ以上利用している場合はここにチェックを入れる

True Color (24ビット) を選択



外出先の場合は「外部接続 URL」
社内の場合は「ローカル接続 IP アドレス」

ユーザー名は空白でも可


「サーバー接続」(任意)と
名前をつけてデスクトップに保存

④デスクトップにアイコンが作成されます。

⑤アイコンをダブルクリックすると、サーバーに接続することができます。

2) iOS からの接続


- ①「App Store」を開き、『リモートデスクトップ』または『RDP』と検索し、
「Microsoft リモートデスクトップ」を選択しダウンロード、
ダウンロードした「Microsoft リモートデスクトップ」を起動します。



- ②メニューが開くので右上の + マークをタップします。



- ③「デスクトップ」をタップします。



④各設定項目を入力します。

au 13:38 93%

< Add New デスクトップ 保存

PC 名 ホスト名または IP アドレス >

ユーザー アカウント 毎回入力する >

追加オプション >

外出先の場合は「外部接続 URL」
社内の場合は「ローカル接続 IP アドレス」

「ユーザーアカウント」を一度タップし、表示される「ユーザーアカウントの追加」をタップ (*1)

< デスクトップ ユーザー アカウント

毎回入力する ☒

ユーザー アカウントの追加 >

ユーザー名とパスワードを入力

< ユーザー名 ユーザー アカウントの追加 保存

ユーザー名 Domain\user または user@domain

パスワード 必須


全ての項目を埋めて、右上の保存をタップします。

(*1) 「毎回入力する」にチェックを入れたままにすることで

ログイン時にユーザー名とパスワードを入力する設定に変更することも可能です。


⑤トップに戻り、PC 名に入力したアドレスの名前で、アイコンが作成されているのでタップします。

「リモート接続を開始しています」という文字の表示後、サーバー画面が表示されます。




⑥終了する時は上部にある二つのアイコンのうち、左の三本線をタップし、

表示される左右の黒いメニューから、セッションの終了をタップします。




3) Android からの接続

- ①「Play ストア」を開き、『リモートデスクトップ』または『RDP』と検索、
「Microsoft リモートデスクトップ」を選択しインストールし、
インストールした「Microsoft リモートデスクトップ」を起動します。



- ②初回起動時のみライセンスの確認が表示されるため、「Accept」をタップします。

表示される画面の左上の「+」をタップし、「Desktop」をタップします。



③各設定項目を入力します。

PC name

Host name or IP address

User name

Enter every time

[How do I set up a PC?](#)

▼ Show additional options

外出先の場合は「外部接続 URL」
社内の場合は「ローカル接続 IP アドレス」

「User name」を一度タップし、表示される「Add user account」をタップ (*1)

ユーザー名とパスワードを入力し、右下の「SAVE」をタップします。

PC name

User name

Enter every time

Add user account

▼ Show additional options

Add user account

User name

Domain\user

Password


CANCEL SAVE

全ての項目を埋めて、右上の保存をタップします。



(*1) 「毎回入力する」にチェックを入れたままにすることで

ログイン時にユーザー名とパスワードを入力する設定に変更することも可能です。

④PC NAME に入力した IP アドレスや URL でアイコンが作成されているので、タップします。
ユーザー名を登録していない場合は、ここで入力画面が表示されます。




ログインに成功した場合、下記のような注意画面が表示されますが、
「Never ask again for connection to this PC」にチェックを入れていただき、
「connect」をタップしていただくことでそれ以降は表示されなくなります



⑤終了する時は、Android 本体でアプリを終了するか、

上部の三本線からメニューを表示し、左側のxボタンをタップすることでも終了が可能です。




4) MAC からの接続

①App Store から「Microsoft Remote Desktop」をダウンロード

<https://itunes.apple.com/jp/app/microsoft-remote-desktop/id715768417?mt=12&ign-mpt=uo%3D8>

※App Store にて、Microsoft Remote Desktop と検索すると表示されます

②ダウンロードしたアプリを起動します。



③「New」をクリックし、設定を追加



【Connection name】

任意

【PC name】

外出先の場合は「外部接続 URL」

社内の場合は「ローカル接続 IP アドレス」

【Gateway】

No gateway configured

【Username】

サーバー利用時のユーザー名 ※

・ドメインがある場合は「ドメイン名¥ユーザー」

【Password】

サーバー利用時のパスワード

④×ボタンで設定メニューを閉じると、設定が追加されます

【Connection name】で入力した名前が表示されるので、クリックするとサーバーに接続できます

⑤このようなメッセージが出る場合は、「Connect Always」または「Continue」をクリックします。



⑥サーバー画面が表示されます

※日本語入力と英数字入力の切り替えは「caps」ボタンで切り替えられます

※ドメイン名が必要な場合は「ドメイン名¥ユーザー」を入力する必要がありますが、

時折 ¥ ではログインできない場合があります

その場合は、Option キーと ¥ を同時に押して、『¥』（バックスラッシュ）とご入力をお願いします

以上